



Pulse Report — Telepítési útmutató

Letöltés, első indítás, aktiválás — és amit a rendszergazdának tudnia kell.

Verzió: 0.1.0 · <https://adatpulzus.hu/pulse-report.html> · info@adatpulzus.hu

Mire van szükség

- Windows 10 vagy Windows 11 (64 bites).
- Egy böngésző: Edge, Chrome vagy Firefox — a program abban nyílik meg.
- Kb. 600 MB szabad hely a rendszerlemezen (a program a gyors induláshoz kibontva marad).
- Internet az első aktiváláshoz és néha a licenc ellenőrzéséhez — nem kell folyamatosan.
- **Nem kell** rendszergazdai jog, telepítő, Excel vagy más program.

1. Letöltés

A Pulse Report egyetlen fájl: **PulseReport.exe**. A letöltőlink a próbakulcsos levélben és a weboldalon van (<https://adatpulzus.hu/pulse-report.html>). Tedd egy saját mappába, például Dokumentumok\Pulse Report — bárhol lehet, a Program Files nem kell hozzá.

A Windows figyelmeztetése. Az első indításnál a Windows SmartScreen jelezheti, hogy „ismeretlen kiadó”. Kattints a **További információ** felíratra, majd a **Futtatás mindenképp** gombra. Ez egyszer kell. A program aláírt, és a saját épségét is ellenőrzi indításkor.

2. Az első indítás


Kattints kétszer a fájlra. Az első indítás fél–egy percig tart (a program kibontja magát), a továbbiak pár másodperc. A program a saját gépeden indít egy kis helyi szolgáltatást, és megnyitja a böngésződben a <http://127.0.0.1:...> címet — ez nem az internet, hanem a saját géped. Ha a böngésző nem nyílik meg magától, indítsd el még egyszer a programot: a már futó példány címét nyitja meg.

3. Aktiválás a kulccsal

Az első képernyőn illeszd be a licenckulcsot (PLS-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX), és kattints az **Aktiválás** gombra. A próbakulcsot e-mailben kapod; **előtte kattints a levélben a megerősítő linkre**, különben a kulcs még nem él. A 30 napos próba az aktiválással indul.

Nincs internet ezen a gépen?

Az aktiválás offline is megy: írd be a kulcsot, kattints a **Nincs internet ezen a gépen?** felíratra, készíts **aktiválási kérést** (egy kis fájl), küldd el nekünk (info@adatpulzus.hu), és a válaszként kapott licencfájlt töltsd be a **Licencfájl betöltése** gombbal. Az offline licenc 90 napig érvényes, utána ugyanígy megújítható.



Az aktiválás képernyője

4. Hol vannak a fájljaim?

A program minden sajátját ebbe a mappába teszi:

%LOCALAPPDATA%\Adatpulzus\PulseReport. Itt van a licenc, a mentett munkák, a megjegyzett döntések, a stílusprofilok, a logód és a napló. A betöltött fájlok munkamásolata csak a program futása alatt van itt. Az exportált PDF, Excel és kép a böngésző letöltési mappájába kerül.

5. Frissítés és eltávolítás

- **Frissítés:** töltsd le az új PulseReport.exe fájlt, és cseréld ki a régit. A program nem frissíti magát — céges gépen ez tiltott lehet. A régi kibontott példányt az új indítás magától törli.
- **Másik gépre költözés:** a régi gépen Beállítások → Licenc → kikapcsolás, az újon aktiválás ugyanazzal a kulccsal. A mentett munkák a fenti mappából vihetők át.
- **Eltávolítás:** töröld a PulseReport.exe fájlt és a fenti mappát. Nincs beírás a rendszerleíró adatbázisba, nincs szolgáltatás, ami megmaradna.

6. Hálózat és biztonság — a rendszergazdának

- A program kizárólag a **licenc.adatpulzus.hu** címmel beszél, HTTPS-en (443), és csak a licenccről: a gép azonosítójának hasított értéke, a gép neve, a program verziója. Ügyféladat soha nem megy át.
- A felület a gépen belül, a **127.0.0.1** címen fut, véletlen porton, egyszer használatos kulccsal; kívülről nem érhető el, és a helyi tűzfalon sem kell semmit nyitni.
- Rendszergazdai jog nem kell; a program a felhasználó saját mappájába ír. Proxy mögött a Windows proxybeállításait használja.
- Hálózat nélkül 14 napig (offline licencfájllal 90 napig) teljes értékűen működik; a hálózat hiánya soha nem tilt le senkit.

Ha valami nem megy

- **A Windows nem engedi futtatni:** SmartScreen → További információ → Futtatás mindenképp. Ha a víruskereső karanténba tette, engedélyezd a PulseReport.exe fájlt.
- **Nem nyílik meg a böngésző:** indítsd el még egyszer a programot; ha így sem, nyisd meg a naplót (%LOCALAPPDATA%\Adatpulzus\PulseReport\logs) utolsó sorában lévő címet.
- **„A kapcsolat megszakadt”:** a program leállt (kilépés, 20 perc tétlenség, vagy a gép aludt). Indítsd el újra — a mentett munkáid megmaradtak.
- **Az aktiválás nem megy:** ellenőrizd, hogy a levélben a megerősítő linkre kattintottál, és hogy a kulcsot pontosan írtad be. Ha a licenc már a megengedett számú gépen fut, a program felkínálja, melyiket kapcsolja ki.
- **Kérdés, hiba:** info@adatpulzus.hu — írd meg, mit csináltál és mit láttál; a naplófájl (%LOCALAPPDATA%\Adatpulzus\PulseReport\logs) segít, benne nincs ügyféladat.